

Видовая корреляция и супплетивизм

В докладе рассматривается явление супплетивизма в видовых парах, на материале корпусов (в частности, «Национального корпуса русского языка»), рассматриваются некоторые трудные случаи трактовки супплетивизма, связанные с языковыми изменениями.

В основе доклада находится положение, согласно которому понятие видовой пары необходимо для адекватного описания русской аспектуальной системы, а именно – явления автоматической замены совершенного вида на несовершенный в позициях обязательной имперфективации (см., напр., [Зализняк, Микаэлян, Шмелев 2015]). Глагол, заменяющий глагол совершенного вида в таких позициях, объявляется его имперфективным коррелятом и составляет с ним видовую пару.

Стандартным средством установления имперфективного коррелята для заданного глагола совершенного вида может считаться морфологическая имперфективация, т. е. присоединение к основе совершенного глагола имперфективного суффикса (нередко с предварительным усечением уже имеющегося суффикса). Когда по каким-то причинам (чисто фонетическим или иным) данное средство оказывается неприменимо и соответствующий морфологический имперфектив не существует или не функционирует как видовой коррелят, используются иные способы установления имперфективного коррелята: депрефиксальный и супплетивный.

Супплетивный способ, в отличие от депрефиксального, применим как к префиксальным, так и к беспрефиксным глаголам. Так, признание супплетивных коррелятов у глаголов *взять*, *сказать* и

поймать, а именно – *брать*, *говорить* и *ловить*, обусловлено как отсутствием у них стандартных коррелятов (морфологические имперфективы *взимать* и *сказывать* семантически оторвались от глаголов *взять* и *сказать*), так и тем, что *брать*, *говорить* и *ловить* не входят в пары ни с какими другими глаголами.

К супплетивным видовым парам относятся такие пары, как *сказать* – *говорить*, *взять* – *брать*, *поймать* – *ловить*, *положить* – *класть*, а также множество пар типа *доложить* – *докладывать*. Как правило, такие пары возникают в результате лексической конвергенции, которая иногда бывает обусловлена тем, что «регулярный» имперфективный коррелят вышел из употребления или поменял значение (упомянем такие глаголы, как *сказывать* или *взимать*). При этом супплетивизм может иметь место не для всех лексических значений перфективного глагола. Глагол *положить* в сочетании *положить пределы* <чему-либо> имеет коррелят *полагать*; глагол *сложить* в сочетании *сложить числа* имеет коррелят *складывать*, а в сочетании *сложить стихи* – коррелят *слагать*.

В докладе по данным различных корпусов рассматриваются некоторые сложные случаи, связанные с различной употребительностью глаголов в разные периоды существования языка (так, для 1920-х—1930-х был употребителен имперфектив *влагать смысл*, а в современной речи он практически не встречается – используется сочетание *вкладывать смысл*).

Литература

Зализняк Анна А., И.Л. Микаэлян, А.Д. Шмелев. *Русская аспектология: в защиту видовой пары*. Москва: Языки славянской культуры, 2015.